弘业期货快期V3国密版使用说明

1. 相比于普通版本的快期V3交易终端,快期国密版软件登录界面新增 PIN 码输入框,首次使用终端的时候,需要先申请国密证书,并设置 PIN 码,如图:

	快期3期货行情交	を易	× 终端
欢迎使用	疆 弘业期终-ctp国密(电信)	~	测速
快期3	4 I	~	☑ 保存账号
and the second se	▲ 请输入交易密码		修改密码
4	 		□PIN码同密码
信易科技 荣誉出品 www.ShinnyTech.com	登录		践过
投资有风险、入市需谨慎			3.8.265.6021

2. 快期国密版本提供两种登录方式:使用PIN码登录和使用密码同PIN 码登录

- 2.1使用PIN码登录
 - 在登录界面输入账号密码后再输入PIN码进行登录
 - 首次登录的PIN码为用户自定义的不少于六位的数字码
 - 点击登录后,根据国密证书鉴权提示进行证书申请操作
 - 后续登录的PIN码为用户第一次输入的PIN码
 - 申请成功后,登录进入客户端界面

	快期3期货行情交	× 汤终端
_{欢迎使用} 1 快 期 3	弘业期後-ctp国密(电信)	 ✓ 测速 ✓ ☑ 保存账号
	 ▲ ●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ▲ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	能改密码 □ PTN码 同家码
信易科技 荣誉出品 www.ShinnyTech.com	□ 启用动态口令 登录	L PIN时间出时 跳过
投资有风险、入市需谨慎 HRREAM	国密PIN码长度不能少于6位!	3.8.265.6021

	快期3期货行情交易	× 易终端
^{沈迎使用 は は 満未}	× 、	 ▲ 测速 ▲ 保存账号 修改密码
信易科技 荣誉出品 www.ShinnyTech.com		□ PIN码同密码 跳过
投资有风险、入市需谨慎	请申请证书(0/10)	3.8.265.6021

2.2 使用密码同PIN码登录

- 在登录界面只需输入账号密码,勾选PIN码同密码后即可登录
- 勾选后,下次打开是保存设置的
- 点击登录后,根据国密证书鉴权提示进行证书申请操作
- 申请成功后,登录进入客户端界



快期3期货行情交易终端



×

	快期3	3期货行情交	易	× 终端
欢迎使用	国密证书申请	×	~	测波
快期3	☑ 用账户密码代替PIN码 证书PIN 语确认	9	~	☑ 保存账号
e lat	确定	取消		修改密码 ☑ PIN码同密码
信易科技 荣誉出品 www.ShinnyTech.com		登录		跳过
投资有风险、入市需谨慎 9880239 - 44-44		请申请证书(0/10)		3.8.265.6021

3. 国密证书管理

3.1证书管理菜单

登录快期国密版软件后,在软件左上方菜单栏的选项【系统】-【证书管理】里面进行证书管理

						L) ¹	\wedge
			系统	选项	资金	添加	帮助
昨持仓 交易	状态 含	约乘数		修改登录	玄码	充向	
				界面锁定		_	>
1 -05	-1 00%	- L + 1		证书管理			
A(60) 3958.90	4400	10土)		导出当前	证书管理	Ē	
		<u> </u>		导入指定	晋		~
		卖三		恢复默认	記置		
		卖二		3996	248		
	1000	卖一		3995	322		
	4000						

3.2 证书管理

- 证书查询: 弹出的证书管理板块中, 点击"证书查询"按钮, 可以查看该账号的所有证书信息
- 证书延期:选择当前设备证书,点击"证书延期",可以进行证书延期(仅可对本机当前设备证书 进行延期操作)
- 证书注销:选择任意证书信息,点击"证书注销"进行证书注销(可对任意设备证书做注销)

密证书管理			×
账号	设备标识	证书信息	
3678	8695884354	f76b15e3c8e0c67ba5fe4e66a	证书查询
3678	A.A.A	6a19b9e5ce6fcb5be81ded9c7b7a69c94fc91994	
3678	88 45 . C	3065d892acf1a37519980e9772b3e2f684e2c6ac	证书延期
			证书注销
۲.		>	关闭

4. PIN码管理

4.1 忘记PIN码

- 登录另一台B电脑,注销A电脑的证书,再通过A电脑登录,重新以新的PIN码申请证书
- 本地进入路径 "C:\用户\XX\AppData\Roaming\koal", 删除其中对应的根证文件夹, 然后打开登 陆框重新输入新的PIN码申请证书(其中XX是管理员账户或其它名字, AppData是隐藏目录)

4.2 修改账号密码, PIN码同步

- 登录软件前修改密码:修改账号密码成功后,软件会自动弹出是否同步修改PIN码提示:用户选择 "是",软件则帮用户使用新PIN码重新申请证书,用户下次登录勾选"PIN码同密码"进行登录; 用户选择"否",用户下次登录需手工输入PIN码,此时的PIN码为账号的老密码
- 登录软件后修改密码: 修改密码成功后, PIN码仍与老的账号密码相同, 下次登录时, 用户不能勾选 "PIN码同密码", 需要手工输入PIN码